

# Sectie SWF

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: SWF* (samenwerkingsfunctionaliteit) gerangschikt op item.

## Items Configuratie tabel

| Item                                   | Kolom        | Omschrijving  |
|--|--------------|---|
| ActieverzoekNwezaak                    | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan leidt elk binnenkomend actieverzoek tot een nieuwe omgevingszaak. Ook indien SWF ruimte-id al voorkomt. Compartiment heeft eigen kolom <code>tbcompartiment.ActieverzoekNwezaak</code> .  |
| AlleenOWBestanden                      | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt is het alleen nog mogelijk om bestanden die in OpenWave geregistreerd zijn te uploaden naar het SWF.  |
| AlgemeenEndpoint                       | Tekst        | Hier dient het algemene gedeelte van het endpoint van de landelijke samenwerkingsfunctionaliteit te staan bijvoorbeeld <a href="https://pkio.service.pre.omgevingswet.overheid.nl/overheid/samenwerken/api/behandelen/v5/">https://pkio.service.pre.omgevingswet.overheid.nl/overheid/samenwerken/api/behandelen/v5/</a> . Met het versienummer van het endpoint wordt tevens het versienummer bepaald dat OpenWave meestuurt naar de SWF bij het aanmaken van een nieuwe Samenwerkingsruimte. In 1.32 versie OpenWave is deze instelling aangepast van v4 naar v5. |
| ClientCertificaatNaam                  | Tekst        | In de kolom <i>Tekst</i> dient de naam van het certificaat te staan namelijk <i>digikoppeling.open-wave.nl_20210624.p12</i> .   |
| CertificaatPassword                    | Tekst        | In de kolom <i>Tekst</i> dient het password van het certificaat gecrypt opgeslagen te worden. Deze gecrypte waarde wordt door REM aangeleverd (de string begint met waarde <code>02_</code> ).  |
| CertificaatType                        | Tekst        | In de kolom <i>Tekst</i> dient het type van het certificaat te staan namelijk <i>PKCS12</i> .   |
| DocViaDownloadcentrum                  | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt, en als het 2e, 6e, en 10e parameter de waardes: "swf", "plaatsopmap" en "true" bevat dan zal de download geschieden via het DC.  |
| DocOmschrijving                        | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt, zal de kolom <i>Document</i> in de <i>Upload document naar SWF wizard</i> de document omschrijving van een geregistreerd document tonen. Indien leeg of instelling bestaat niet dan wordt de document naam gebruikt.   |
|  | Getal1       | Indien <i>Getal1</i> gevuld is met 1, dan wordt bij het doorzetten van een SWF document naar geregistreerde documenten de SWF documentomschrijving meegenomen en gevuld in de <i>Korte titel/Omschrijving</i> bij het geregistreerde document.  |
| Documenttype                           | Tekst        | Het documenttype dat wordt gebruikt indien een SWF-document wordt opgeslagen bij de geregistreerde documenten ( <i>tbcorrespondentie</i> ). Indien leeg of instelling bestaat niet dan wordt de waarde <i>SWF</i> gebruikt.   |
| MessageLog_InkomendeActieverzoeken     | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan worden de berichten van de operatie <i>Ophalen Inkomende Open Actieverzoeken</i> gelogd in de beheertabel <i>tbmessagelog</i> . Dit is niet altijd nodig en bovendien verzwarend, vandaar deze instelling.<br>Uitgaande berichten naar samenwerkingsfunctionaliteit vanuit de tegel <i>Samenwerkingsruimte</i> bij een omgevingszaak, worden wel altijd gelogd in de tabel <i>tbmessagelog</i> (mits de instelling <i>Sectie: OWB, Item: MessageLog</i> aangevinkt is).   |
| MessageLog_SynchroniseerOpenSWFRuimtes | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan worden de berichten van de operatie <i>SynchroniseerOpenSWFRuimtes</i> gelogd in de beheertabel <i>tbmessagelog</i> . Dit is niet altijd nodig en bovendien verzwarend, vandaar deze instelling.<br>Uitgaande berichten naar samenwerkingsfunctionaliteit vanuit de tegel <i>Samenwerkingsruimte</i> bij een omgevingszaak, worden wel altijd gelogd in de tabel <i>tbmessagelog</i> (mits de instelling <i>Sectie: OWB, Item: MessageLog</i> aangevinkt is).   |

| Item                       | Kolom  | Omschrijving  |
|----------------------------|--------|---|
|                            | Getal2 | Indien <i>Getal2</i> gevuld is met 1, dan worden alleen de berichten met foutmeldingen van de operatie <i>SynchroniseerOpenSWFRuimtes</i> gelogd in de beheertabel <i>tbmessagelog</i> .  |
| OINvanZender               | Tekst  | In de kolom <i>Tekst</i> dient het OIN-nummer te staan van de (hort) organisatie die OpenWave gebruikt en die dus in de whitelist voor moet komen. Bijvoorbeeld de omgevingsdienst ODDEVALLEI zal <i>0000001852282229000</i> als waarde moeten invullen. Een compartiment heeft eigen kolom: <i>tbcompartiment.dvswfoinzender</i> waarin een opsomming van OIN-nummers - gescheiden door puntkomma - die bij het compartiment van toepassing zijn voor het binnenhalen van actieverzoeken opgegeven kan worden.   |
|                            | Info   | In de kolom <i>dvinfo</i> kunnen OIN-nummers opgesomd worden gescheiden door een puntkomma die - naast de host uit kolom <i>Tekst</i> - ook worden opgevraagd bij het binnenhalen van actieverzoeken (samenwerkingsverband gemeentes zoals BEL).  |
| vertalingVertrouwelijkheid | Getal1 | De documenten in het SWF krijgen vertrouwelijkheidsindicatie <i>SV (strikt vertrouwelijk)</i> of <i>RV (regulier vertrouwelijkheid)</i> . Met deze instelling kan men aangeven welke dnkey uit <i>tbvertrouwelijkheid</i> correspondeert met de vertrouwelijkheidsindicatie opgegeven in SWF. Bestaat deze instelling niet (of is er een foutieve dnkey opgegeven bij <i>Getal1</i> dan wel <i>Getal2</i> ) dan kijkt het programma naar de default vertrouwelijkheid voor OLO/DSO documenten zoals opgegeven in kolom <i>Tekst</i> van instelling <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS Item: OloVertrouwelijkheid</i> (voor compartiment naar <i>tbcompartiment.dvolodsovertrouwelijkheid</i> ). In <i>Getal1</i> kan men de <i>tbvertrouwelijkheid.dnkey</i> opgeven voor indicatie <b>SV</b> . |
|                            | Getal2 | In <i>Getal2</i> kan men de <i>tbvertrouwelijkheid.dnkey</i> opgeven voor indicatie <b>RV</b> .   |

## SWF

From: <https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link: [https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_swf](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_swf)

Last update: 2025/07/17 16:25

