


Cyclische Toezicht: controle frequentie



De bruinkeurde blokken slaan op tabellen die via het beheerportaal *Inrichtingenbeheer* kunnen worden benaderd. De blauwe blokken zijn benaderbaar via het inrichtingsportaal en aldaar de tegel *SBI*.

Indien het gaat om het **afsluiten van een inspectietraject** bij een inrichting EN de aanleiding/soort inspectie verwijst naar een soort met de eigenschap Cyclisch = 'M' zie ([Sluiten en Nieuw aanmaken Inspectietraject](#)) dan zal het programma zelf een nieuwe datum voorstellen voor een nieuw traject. Hiervoor zijn de volgende instellingen van toepassing (de tabel Tb33gemeente wordt gevuld geleverd):

Ditzelfde gebeurt indien bij **het afsluiten van een hoofdzaak de tabel tbomgvergunning** het zaaktype is gedefinieerd als Cyclisch Toezicht. Hiertoe moet de kolom *soort procedure* (tbsoortomgverg.dvsoortproc) van het betreffende zaaktype worden gevuld met de 'C' van Cyclisch Toezicht.

OpenWave kijkt bij het afsluiten van de omgevingszaak (wanneer afhandel- c.q. besluitdatum wordt gevuld) of:

- Het zaaktype van de soort Cyclisch Toezicht is
- EN of de af te sluiten zaak gekoppeld is aan een inrichting.

Wanneer beiden waar zijn, zal OpenWave aan de gebruiker in de wizard SluitZaak vragen of er automatisch een vervolgzaak gemaakt moet worden (van hetzelfde zaaktype) op grond van de cyclische eenheid en aantal (zie detailscherm van inrichting).

De vervolgzaak wordt gemaakt op dezelfde locatie met overname van team, accountmanager, bevoegd gezag e.d., waarbij de actieve dossierbehandelaar (in behandeling bij) wordt gevuld met de defaultbehandelaar van het zaaktype. Tevens worden de contactpersonen, productinformatie, locaties

gekopieerd en worden gekoppelde processen en checklists alvast aangemaakt. Omdat de nieuwe zaak vanzelf in de toekomst speelt wordt er nog geen DMS zaakcode opgehaald.

Controle frequenties

In het beheerportaal *Inrichtingenbeheer* dienen de controle frequenties gevuld te worden in de codetabel TbMilurgentie (tegel *Urgentieklassen controlefrequentie*):

Met de urgentieklasse wordt de termijn vastgesteld (kolommen aantal en eenheid) waarop automatisch bij een inrichting bij afsluiting van een cyclische inspectie-kaart een nieuw inspectietraject wordt gemaakt. Het programma berekent dan automatisch een nieuw inspectietraject.



Identifier	Codering	Urgentieklaas	Eenheid	Cycles	Vervallen
1	best	Risico laagst en naleving best	3	10	
2	goed	Risico laag en naleving goed	3	5	
3	gemiddeld	Combinatie Risico /Naleefgedrag gemiddeld	3	2	
4	slecht	Risico groot en naleefgedrag slecht	3	1	

De toezicht/controle frequenties kunnen opgegeven worden in jaren, maanden, weken of dagen.

In het detailscherm van een controle frequentie kunnen de afwijkingen worden gedefinieerd per gemeente. Bijvoorbeeld: 'gemiddeld' kan worden gedefinieerd als ééns per twee jaar, behalve voor gemeente X, want daar betekent 'gemiddeld' eens per 3 jaar.

Koppelen van controle frequenties aan branches

De controle frequenties kunnen gekoppeld worden aan een branche in het beheerportaal *Inrichtingenbeheer* onder de tegel *LHS/Besturingsmodel* (TbInpsBesturingsmodel). De tegel is een trigger voor een lijst met betekenissen van branches.



Branche	Code	Omschrijving branche	Factor Effect/risico	Factor Naleving	Effect * Naleving
	BOUW001	Wonen Cat. 1 < 50.000			
	(M)ilieuf of (B)ouw				
	4		5.5	5.0	27.50

Koppelen van branches aan SBI-code

Zie ook [SBI-coderingen](#).

SBI
0124.2
VNG

SBI	SBI-code 0124.2	SBI-lijst VNG	Milieu cat. 4.0	Vervallen per ...
Fokken en houden van pluimvee: opfokkippen en mestkuikens				
Hindercircels	Geur 200	Stof 30	Trilling ...	Geluid 50
Besturingsmodel branche	Branchecode WM002	Branche Fokken en houden van dieren (GPBV)		
	hoort bij (M)ilieus of (B)ouw M	Effect/risico-factor 7.1	Nalevingfactor 6.8	Effect * Nalevingfactor 48,28
	Code controlefrequentie 2			

sluiten

OpenWave 1.14.x / 3.1.18

In het Inrichtingenbeheer onder tegel *SBI-coderingen* kan men per SBI-codering de code van de controle frequentie opgeven.

Als dit gedaan is, zal het kiezen van een SBI code bij een inrichting resulteren in daarmee mede de controle frequentie bepalen voor de inrichting. Een voorbeeld:

Inrichting
2280000280, De lachende waard
Melkade 3017 A, Ederveen

Opties ▾

Inrichting	Nummer 2280000280	Naam De lachende waard	Moeder-Inrichting ...
	ID OpenWave 4785	IPPC-bedrijfsnr ...	Compartiment ...
Handelsregister	Handelsnaam ...		
	KvK-nummer ...	Vestigingsnr. ...	Rsin ...
	ID bij Erkende Maatregelen ...		
Status	Afgesloten ...	Einddatum ...	Geblokkeerd ...
Wet- en regelgeving	Typering act. besluit Activiteitenbesluit type C	Juridische indicatie ...	
	Bevoegd gezag Gemeente	Bouwbesluit 2012 ...	Vervoersplan uitgevoerd ...
	Voorschriften toereikend Ja Nee * n.n.b.	Vergunning dekkend Ja Nee * n.n.b.	Voldoet aan EED? Ja Nee * n.n.b.
Controle frequentie	Codering 4	Urgentie/controleklasse BUGM 4	Cyclische 1
	Codering 120MD	Nalevingsgedrag Aangepaste controle freq. 120 maanden	Afwijking D
Classificering	Soort object/inrichting/bedrijf HISTORIE	Hoofdsbi 0124.2	Branche Fokken en houden van dieren (GPB)
	Gebied EDERVEEN-BUITENGEB.	Type Wijkindeling	contr.klasse ...
	Aantal werknemers ...	> 500 bez. per dag ...	> 1.000.000 transp.km ...
	Rud ...	bev/ravi ...	brzo ...
Hyperlink	map op fleshare \\OXYGEN\Organisatie\Wave\Testen\sjablonen\outputdemo2\Inrichting\2280000280\inspecties		
Keten	Dossier DC ...	Milieu-archiefnummer 1356	

sluiten

OpenWave 1.14.x / 3.1.18

inspecties

From:
<https://doc.open-wave.nl/> - **Documentatie**

Permanent link:
https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.30/applicatiebeheer/probleemoplossing/programmablokken/cyclische_inspecties?rev=1704701211

Last update: **2024/01/08 09:06**

