

# Sectie SWF

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: SWF* (samenwerkingsfunctionaliteit) gerangschikt op item.

## Items Configuratie tabel

Item	Kolom	Omschrijving
ActieverzoekNwezaak	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan leidt elk binnenkomend actieverzoek tot een nieuwe omgevingszaak. Ook indien SWF ruimte-id al voorkomt. Compartiment heeft eigen kolom <code>tbcompartiment.ActieverzoekNwezaak</code> .
AlleenOWBestanden	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt is het alleen nog mogelijk om bestanden die in OpenWave geregistreerd zijn te uploaden naar het SWF.
AlgemeenEndpoint	Tekst	Hier dient het algemene gedeelte van het endpoint van de landelijke samenwerkingsfunctionaliteit te staan bijvoorbeeld <a href="https://pkio.service.pre.omgevingswet.overheid.nl/overheid/samenwerken/api/behandelen/v5/">https://pkio.service.pre.omgevingswet.overheid.nl/overheid/samenwerken/api/behandelen/v5/</a> . Met het versienummer van het endpoint wordt tevens het versienummer bepaald dat OpenWave meestuurt naar de SWF bij het aanmaken van een nieuwe Samenwerkingsruimte. In 1.32 versie OpenWave is deze instelling aangepast van v4 naar v5.
ClientCertificaatNaam	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> dient de naam van het certificaat te staan namelijk <i>digikoppeling.open-wave.nl_20210624.p12</i> .
CertificaatPassword	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> dient het password van het certificaat gecrypt opgeslagen te worden. Deze gecrypte waarde wordt door REM aangeleverd (de string begint met waarde <code>02_</code> ).
CertificaatType	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> dient het type van het certificaat te staan namelijk <i>PKCS12</i> .
DocViaDownloadcentrum	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt, en als het 2e, 6e, en 10e parameter de waardes: "swf", "plaatsopmap" en "true" bevat dan zal de download geschieden via het DC.
DocOmschrijving	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt, zal de kolom <i>Document</i> in de <i>Upload document naar SWF</i> wizard de document omschrijving van een geregistreerd document tonen. Indien leeg of instelling bestaat niet dan wordt de document naam gebruikt.
	Getal1	Indien <i>Getal1</i> gevuld is met 1, dan wordt bij het doorzetten van een SWF document naar geregistreerde documenten de SWF documentomschrijving meegenomen en gevuld in de <i>Korte titel/Omschrijving</i> bij het geregistreerde document. Als de omschrijving leeg is dan zal toch de bestandsnaam meegestuurd worden als titel.
Documenttype	Tekst	Het documenttype dat wordt gebruikt indien een SWF-document wordt opgeslagen bij de geregistreerde documenten (tbcorrespondentie). Indien leeg of instelling bestaat niet dan wordt de waarde <i>SWF</i> gebruikt.
MessageLog_InkomendeActieverzoeken	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan worden de berichten van de operatie <i>Ophalen Inkomende Open Actieverzoeken</i> gelogd in de beheertabel <code>tbmessagelog</code> . Dit is niet altijd nodig en bovendien verzwarend, vandaar deze instelling. Uitgaande berichten naar samenwerkingsfunctionaliteit vanuit de tegel <i>Samenwerkingsruimte</i> bij een omgevingszaak, worden wel altijd gelogd in de tabel <code>tbmessagelog</code> (mits de instelling <i>Sectie: OWB, Item: MessageLog</i> aangevinkt is).

Item	Kolom	Omschrijving
MessageLog_SynchroniseerOpenSWFRuimtes	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan worden de berichten van de operatie <i>SynchroniseerOpenSWFRuimtes</i> gelogd in de beheertabel <i>tbmessagelog</i> . Dit is niet altijd nodig en bovendien verzwarend, vandaar deze instelling. Uitgaande berichten naar samenwerkingsfunctionaliteit vanuit de tegel <i>Samenwerkingsruimte</i> bij een omgevingszaak, worden wel altijd gelogd in de tabel <i>tbmessagelog</i> (mits de instelling <i>Sectie: OWB, Item: MessageLog</i> aangevinkt is).
	Getal2	Indien <i>Getal2</i> gevuld is met 1, dan worden alleen de berichten met foutmeldingen van de operatie <i>SynchroniseerOpenSWFRuimtes</i> gelogd in de beheertabel <i>tbmessagelog</i> .
OINvanZender	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> dient het OIN-nummer te staan van de (hort) organisatie die OpenWave gebruikt en die dus in de whitelist voor moet komen. Bijvoorbeeld de omgevingsdienst ODDEVALLEI zal <i>00000001852282229000</i> als waarde moeten invullen. Een compartiment heeft eigen kolom: <i>tbcompartiment.dvswfoinzender</i> waarin een opsomming van OIN-nummers - gescheiden door puntkomma - die bij het compartiment van toepassing zijn voor het binnenhalen van actieverzoeken opgegeven kan worden.
	Info	In de kolom <i>dvinfos</i> kunnen OIN-nummers opgesomd worden gescheiden door een puntkomma die - naast de host uit kolom <i>Tekst</i> - ook worden opgevraagd bij het binnenhalen van actieverzoeken (samenwerkingsverband gemeentes zoals BEL).
vertalingVertrouwelijkheid	Getal1	De documenten in het SWF krijgen vertrouwelijkheidsindicatie <i>SV</i> ( <i>strikt vertrouwelijk</i> ) of <i>RV</i> ( <i>regulier vertrouwelijkheid</i> ). Met deze instelling kan men aangeven welke dnkey uit <i>tbvertrouwelijkheid</i> correspondeert met de vertrouwelijkheidsindicatie opgegeven in SWF. Bestaat deze instelling niet (of is er een foutieve dnkey opgegeven bij <i>Getal1</i> dan wel <i>Getal2</i> ) dan kijkt het programma naar de default vertrouwelijkheid voor DSO documenten zoals opgegeven in kolom <i>Tekst</i> van instelling <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS Item: OloVertrouwelijkheid</i> (voor compartiment naar <i>tbcompartiment.dvolodsovertrouwelijkheid</i> ). In <i>Getal1</i> kan men de <i>tbvertrouwelijkheid.dnkey</i> opgeven voor indicatie <b>SV</b> .
	Getal2	In <i>Getal2</i> kan men de <i>tbvertrouwelijkheid.dnkey</i> opgeven voor indicatie <b>RV</b> .

SWF

From: <https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link: [https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.33/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_swf](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.33/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_swf)

Last update: 2026/01/26 15:50

