

Sectie Web.mail

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: Web.mail* gerangschikt op item. Instellingen die nodig zijn om vanuit OpenWave een SMTP-server (uitgaande email) aan te kunnen spreken. Zie [E-mail SMTP instellingen](#).

Items Configuratie tabel

Item	Kolom	Omschrijving
Debug	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt loopt een debugger mee. Normaal dus uitgevinkt.
mime.address.strict	Aanvinkvakje	Aanzetten is aan te raden. The mail.mime.address.strict session property controls the parsing of address headers. By default, strict parsing of address headers is done. If this property is set to "false", strict parsing is not done and many illegal addresses that sometimes occur in real messages are allowed.
smtp.authentication	Aanvinkvakje	Aanzetten is aan te raden. De te verzenden mail wordt geauthentiseerd op het password (kolom <i>Info</i> van <i>transport.protocol</i>).
smtp.ssl.protocols	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> kan de TLS-versie worden opgegeven opgegeven. Aangeraden wordt TLSv1.2. Meerdere opties kunnen worden opgegeven gescheiden door een spatie bijvoorbeeld: TLSv1.1 TLSv1.2 Indien leeg gelaten dan wordt het aan de server overgelaten. Mogelijke opties zijn * TLSv1 * TLSv1.1 * TLSv1.2.
smtp.ssl.trust	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> kan de mailserver als vertrouwde host worden gemarkeerd door de server hostnaam hierin op te slaan. Er vindt dan geen controle plaats op het server certificaat. Laat deze leeg indien geen problemen worden ervaren met het versturen en ontvangen van mail. Hierdoor wordt altijd op de geldigheid van het servercertificaat gecontroleerd.
smtp.starttls.enable	Aanvinkvakje	Default = uit. Indien aangevinkt dan wordt STARTTLS encryptie aanzet bij het versturen van mail. Let op: de poort moet dan worden ingesteld op 587. Zie <i>Getal1</i> van instelling <i>Sectie: Web.mail</i> en <i>Item: transport.protocol</i> .
transport.protocol	Aanvinkvakje	Moet aan staan, anders werkt de email niet.
	Getal1	De mail.smtp.port van de mailserver (meestal 25).
	Tekst	Moet de waarde <i>smtp</i> hebben.

Item	Kolom	Omschrijving
	Info	Indien <i>smtp.authentication</i> aangevinkt is dan bestaat de kolom uit de volgende onderdelen gescheiden door een dubbele punt (bijvoorbeeld: <i>mail.openu.nl:LOGIN:REALM:sesam:12C34</i>): * the host name of the mail * the authentication method * the authentication realm (for digest md5) * the authentication username * the encrypted (rem-encryptie) authentication password indien <i>smtp.authentication</i> uit staat, dan bestaat de kolom <i>Info</i> alleen uit the host name of the mail.

E-mail

From:
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.33/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_web.mail?rev=1751360145

Last update: 2025/07/01 10:55

