Sectie KoppelingNHR

Hieronder de instellingen uit de configuratietabel (tbinitialisatie) van de *Sectie: koppelingNHR* gerangschikt op item. Zie NHR bevraging.

Items Configuratietabel

Item	Kolom	Omschrijving
AllowAllHostnameVerifier	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt is zal de OpenWave Cloud instemmen met een self-signed of verlopen (server)certificaat bij een verbinding onder https.
Charset	Tekst	StUF bericht. Hier kan opgegeven worden welke charset in de transport header wordt gebruikt bijv. UTF-8. (default is dat ISO-8859-1).
ClientCertificaatNaam	Tekst	Deprecated. De client-certificaatnaam van het certificaat (zoals die op de map conf staat op de WSAS-server) dat nodig is voor goede ontvangst van het StUF-BG 310 bericht: vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes *NHR-gegevens*.
ClientCertificaatPassword	Tekst	Deprecated. Het (gecrypte) password van het certificaat dat nodig is voor goede ontvangst van het StUF-BG 310 bericht: vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes *NHR-gegevens*.
ClientCertificaatType	Tekst	Deprecated. Het Certificaattype (default PKCS12) dat nodig is voor goede ontvangst van het StUF-BG 310 bericht: vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes *NHR-gegevens*.
HTTPSoapAction	Tekst	SOAP action voor vraag-bericht Voor Competent moet dit zijn: *ophalenVestiging* voor Stuf-BG moet dit zijn: `http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310/vesLv01`. LET OP: de SOAP actions kunnen ingesloten moeten zijn met dubbele quootjes.
MacLv01	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan worden het StUFBericht voor het opvragen van vestigingen op grond van een KvK-nummer gedaan met de berichtsoort macLv01. In de wizard zal aan de gebruiker alleen zoekwaarde KvK-nummer getoond worden. Staat de instelling uit dan wordt de NHR bevraagd met bericht vesLv01 en is op meerdere zoekwaardes de NHR te bevragen.
	Tekst	Deze waarde wordt gebruikt voor de sortering (stuurgegevens) van het macLv01 of VesLv01 bericht. Default 2.
MessageLog	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt, dan worden de NHR vraagberichten (zowel Competent als StUF BG) gelogd in de beheertabel tbmessagelog indien ook de algemene instelling *Sectie: OWB en Item: messagelog* is aangevinkt.
Methode	Tekst	Alleen de waardes *StUF-BG 310* of *Competent* zijn toegestaan.

Item	Kolom	Omschrijving
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan begrijpt het programma dat de koppeling actief is.
	Getal 1	De wizard voor het ophalen van de gegevens heeft een te bepalen bereik waarvoor een default in te stellen is met de getallen 1.0, 2.0 of 3.0. Indien leeg dan is de default: 1.0
Ontvanger_administratie	Tekst	Deprecated Stuurgegeven StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes *NHR-gegevens*.
Ontvanger_applicatie	Tekst	Deprecated Stuurgegeven StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes *NHR-gegevens*.
Ontvanger_gebruiker	Tekst	Deprecated Stuurgegeven StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes *NHR-gegevens*.
Ontvanger_organisatie	Tekst	Deprecated Stuurgegeven StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes *NHR-gegevens*.
Ontvangstadres	Tekst	Deprecated. Het endpoint voor het StUF-BG 310 bericht: vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes *NHR-gegevens*.
PostbusnrInHuisnr	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt, dan wordt bij NHR (en BRP) controle indien het om een postbusadres gaat, het postbusnummer in het veld *huisnummer* geplaatst i.p.v. in veld *straatnaam*. Dit geldt vanaf 1.28 ook voor de binnenkomende DSO berichten: indien initiatiefnemer of gemachtigde een postbusnummer heeft dan wordt dit bij de contactpersoon opgeslagen als straatnaam Postbus en bij huisnummer het Postbusnummer.
Zender_administratie	Tekst	Deprecated Stuurgegeven StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes *NHR-gegevens*.
Zender_applicatie	Tekst	Deprecated Stuurgegeven StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes *NHR-gegevens*.
Zender_gebruiker	Tekst	Deprecated Stuurgegeven StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes *NHR-gegevens*.
Zender_organisatie	Tekst	Deprecated Stuurgegeven StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes *NHR-gegevens*.

NHR

From:
https://doc.open-wave.nl/ - **Documentatie**

Permanent link:
https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.33/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_koppelingnhr

Last update: **2025/07/21 13:30**