

Sectie REV

Hieronder de instellingen uit de [configuratietafel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: REV* (registratie externe veiligheid) gerangschikt op item. Zie ook *Sectie Inrichtingen* en *Item: REVNamespacelidentificatie*.

Items Configuratietafel

Item	Kolom	Omschrijving
AlgemeenEndpoint	Tekst	Het algemene gedeelte van het endpoint waar de JSON berichten naar toe moeten dus bijv. https://preprod.rev-portaal.nl/api/rev/v5 Versie 5 is verplicht met uitlevering van OpenWave 1.34
Bronhouder	Tekst	Een code, bijvoorbeeld 00002, die samen met client_id en client_secret wordt geleverd door Rijkswaterstaat. Beide zijn nodig voor het verzenden van de JSON berichten
BronhoudercodeOverheid	Tekst	Een code, bijvoorbeeld so0700 (ODH): zie: https://standaarden.overheid.nl/tooi/waardelijsten/ ((indien de instelling ontbreekt of niet is gevuld dan wordt dit item omgedoopt in bronhoudercodeGeenOverheid met als waarde de inhoud van kolom Tekst van Sectie: REV en Item: Bronhoudercode
client_id	Tekst	Login naam nodig voor het ophalen van een autorisatie-Token
client_secret	Tekst	Login pass nodig voor het ophalen van een autorisatie-Token. LET OP: kan gecrypt zijn opgeslagen zie: 2-way encryptie van externe wachtwoorden
ExportTest	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt worden de JSON berichten met de toevoeging validateOnly=true naar het endpoint verstuurd en opgeslagen in de messagelog. De exportdatum zal hierbij nooit worden gevuld
ImportBronObjectld	Getal1	Indien 1 dan wordt de waarde van de bronobjectID van de locatieEV-activiteit bij het samenstellen van de synchronisatielijst geïnterpreteerd als een inrichtingnummer op grond waarvan OpenWave de bijbehorende dnkey uit tbmilinrichtingen kan koppelen
KwetsbaarGebZichtbaar	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan is in het inrichtportaal de tegel <i>REV kwetsbare gebouwen/locaties</i> zichtbaar
Messagelog	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt worden de JSON berichten gelogd in de Messagelogtabel (mits ook de algemene instelling <i>Sectie: OWB</i> en <i>Item: Messagelog</i> aangevinkt is
TokenEndpoint	Tekst	Het endpoint waar een autorisatietoken kan worden opgehaald met client_id en client_secret bijv. https://preprod.rev-portaal.nl/auth/realms/REV/protocol/openid-connect/token

REV

From:
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.34/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_rev?rev=1768999919

Last update: 2026/01/21 13:51

