

# Kaart

## FlexMap

Met ingang van versie 1.32 kent OpenWave een nieuwe manier van tonen van en tekenen op een kaart: de FlexMap. Deze FlexMap wordt getoond indien

- de instelling *Sectie: Programma en Item: Flexmap* aangevinkt is.
- EN de instelling *Sectie: Programma en Item: ToonKaart* aangevinkt is
- EN de kolom info van de instelling *Sectie: Programma en Item: Toonkaart* leeg is (hier kan namelijk de URL van een externe kaartviewer staan).

De FlexMap wordt altijd gebruikt voor het tekenen en opslaan van punten of contouren. Bij het oproepen van een FlexMap kaart worden de Geo-data getoond op basis van een xml. Deze xml's zijn door een functioneel beheerder aanpasbaar en ook nieuw te maken.

Zie: [Flexmap \(technische\) Beschrijving](#)

## Externe kaartviewer

Voor het gebruik van een externe kaartviewer moet:

- De instelling *Sectie: Programma en Item: ToonKaart* aangevinkt zijn.
- En in *Getal2* van deze instelling moet de opstart zoomwaarde genoteerd worden.
- En de kolom *Info* van *Sectie: Programma Item: Toonkaart* moet een gevulde waarde hebben met de URL van de externe kaartviewer die geopend moet worden

Zie: [Externe Kaartviewer](#).

## DEPRECATED!! Interne (oude) kaartviewer

De oude interne kaartviewer wordt aangeroepen indien

- De instelling *Sectie: Programma en Item: ToonKaart* aangevinkt is.
- De kolom info van de instelling *Sectie: Programma en Item: Toonkaart* leeg is
- De instelling *Sectie: Programma en Item: Flexmap* **NIET** aangevinkt is.

Zie: [DEPRECATED!! Interne \(oude\) Kaartviewer](#).

## Geo/Kaart

From:  
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.34/applicatiebeheer/probleemoplossing/module\\_overstijgende\\_schermen/kaart?rev=1766058319](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.34/applicatiebeheer/probleemoplossing/module_overstijgende_schermen/kaart?rev=1766058319)

Last update: 2025/12/18 12:45

