

Sectie ExterneLink

Hieronder de instellingen uit de [configuratietafel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: ExterneLink* gerangschikt op item.

Items Configuratietafel

| Item | Kolom | Omschrijving |
|-----------|--------------|---|
| ApvOverig | Tekst | De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal APV/Overig De variabelen: |
| | | %zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de aanvraagdatum |
| | | %zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de aanvraagdatum |
| | | %zaaknr% met de OpenWave zaakcode %dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode) |
| | | %postcode% met de postcode van het locatie-adres |
| | | %huisnummer% met het huisnummer/huisletter/toevoeging van het locatie-adres |
| | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Apv/Overig zaken, EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal zichtbaar en enabled |
| BouwSloop | Tekst | De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal Bouw/Sloop De variabelen: |
| | | %zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de aanvraagdatum |
| | | %zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de aanvraagdatum |
| | | %zaaknr% met de OpenWave zaakcode |
| | | %dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode) |
| | | %postcode% met de postcode van het locatie-adres |
| | | %huisnummer% met het huisnummer/huisletter/toevoeging van het locatie-adres |
| | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Bouw/Sloop zaken, EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal zichtbaar en enabled |

| Item | Kolom | Omschrijving |
|------------|--------------|---|
| Handhaving | Tekst | De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal Handhaving. De variabelen: |
| | | %zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de startdatum |
| | | %zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de startdatum |
| | | %zaaknr% met de OpenWave zaakcode |
| | | %dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode) |
| | | %postcode% met de postcode van het locatie-adres |
| | | %huisnummer% met het huisnummer/huisletter/toevoeging van het locatie-adres |
| | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Handhavingszaken, EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal zichtbaar en enabled |
| Horeca | Tekst | De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal Horeca. De variabelen: |
| | | %zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de aanvraagdatum |
| | | %zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de aanvraagdatum |
| | | %zaaknr% met de OpenWave zaakcode |
| | | %dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode) |
| | | %postcode% met de postcode van het locatie-adres |
| | | %huisnummer% met het huisnummer/huisletter/toevoeging van het locatie-adres |
| | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Horeca, EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal zichtbaar en enabled |
| Info | Tekst | De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal Info. De variabelen: |
| | | %zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de aanvraagdatum |
| | | %zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de aanvraagdatum |
| | | %zaaknr% met de OpenWave zaakcode |
| | | %dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode) |
| | | %postcode% met de postcode van het locatie-adres |
| | | %huisnummer% met het huisnummer/huisletter/toevoeging van het locatie-adres |
| | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Info zaken EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal zichtbaar en enabled |

| Item | Kolom | Omschrijving |
|---------------|--------------|--|
| Inrichting | Tekst | De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het Inrichtingsportaal. De variabelen: |
| | | %zaaknr% met het OpenWave inrichtingsnummer |
| | | %dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode) |
| | | %postcode% met de postcode van het locatie-adres |
| | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Inrichtingen EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het inrichtingsportaal zichtbaar en enabled |
| Inspecties | Tekst | De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> linksonder op het detailscherm van een inspectietraject. De variabelen: |
| | | %zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de trajectstartdatum |
| | | %zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de trajectstartdatum |
| | | %dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode) van het inspectietraject |
| | | %postcode% met de postcode van het locatie-adres |
| | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de module EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> linksonder op het detailscherm van een inspectietraject zichtbaar en enabled |
| MilieuGebruik | Tekst | De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal Milieu/Gebruik. De variabelen: |
| | | %zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de aanvraagdatum |
| | | %zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de aanvraagdatum |
| | | %zaaknr% met de OpenWave zaakcode |
| | | %dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode) |
| | | %postcode% met de postcode van het locatie-adres |
| | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Milieu/Gebruik EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal zichtbaar en enabled |
| Omgeving | Tekst | De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal omgeving. De variabelen: |
| | | %zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de aanvraagdatum |
| | | %zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de aanvraagdatum |
| | | %zaaknr% met de OpenWave zaakcode |
| | | %dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode) |
| | | %postcode% met de postcode van het locatie-adres |
| | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Omgeving EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal omgeving zichtbaar en enabled |

| Item | Kolom | Omschrijving |
|------|--------------|---|
| | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de omgevingszaken, EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal zichtbaar en enabled |

From:
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.31/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_externelink?rev=1752760470

Last update: 2025/07/17 15:54

