

# Gebouwen Lijst

De schermidentificer is: MDLC\_getMilVergGebouwList.xml.

Dit scherm kan worden aangeroepen vanuit:

- het zaakportaal milieu/gebruik (tegel *Gebouwen*). De lijst toont de gebouwen van de milieu/gebruikszaak
- het zaakportaal bouw/sloop (tegel *Gebouwen*). De lijst toont de gebouwen van de bouwsloopzaak.

De bron van de lijst is de tabel tbgebouwen.

## Probleem

Het scherm geeft een foutmelding indien er is mogelijk een zelf gedefinieerde schermindeling gebruikt (zie [Scherm\(kolom\)definitie](#)) die niet valide is.

## Rechten

Voor het tonen van de lijst vanuit het zaakportaal MilieuGebruikDetail dient de inlogger lid te zijn van een rechtengroep die kijkrechten heeft op preparaties/installaties voor de Milieu/Gebruiks zaken.

Voor het tonen van de lijst vanuit het zaakportaal BouwSloopDetail dient de inlogger lid te zijn van een rechtengroep die kijkrechten heeft op preparaties/installaties voor de Bouwsloopzaken.

## Triggers

- knop gebouw **Toevoegen**:
  - de knop is zichtbaar indien de inlogger lid is van een rechtengroep die insert rechten heeft op preparaties/installaties (voor de betreffende module)
  - de knop is enabled indien de bovenliggende zaak niet is geblokkeerd.
- knop gebouw **Verwijderen**:
  - de knop is zichtbaar indien de inlogger lid is van een rechtengroep die verwijderrechten heeft op preparaties/installaties (voor de betreffende module)
  - de knop is enabled indien de bovenliggende zaak niet is geblokkeerd.

From:  
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/probleemoplossing/module overstijgende schermen/gebouwen\\_lijst](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/probleemoplossing/module overstijgende schermen/gebouwen_lijst)

Last update: 2025/07/17 16:25

