

# Sectie Hyperlink\_basis

Hieronder de instellingen uit de [configuratietafel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: Hyperlink\_basis* gerangschikt op item. Deze instellingen zijn alleen van belang indien:

- gebruik gemaakt wordt van de fileserver (*Sectie: Documenten en Item: ophalenviafileserver* is aangevinkt) voor het opslaan en ophalen van documenten
- en wanneer gebruik gemaakt wordt van Microsoft IE/ of Edge die als trusted zijn gedefinieerd voor OpenWave
- en wanneer het IP-adres waarvandaan wordt ingelogd toegang heeft tot de fileserver.

Zie [Hyperlink](#).

## Items Configuratietafel

Item	Kolom	Omschrijving
Handhaving	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot <i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i> ) die bij het creëren van een nieuwe handhavingszaak in de kolom <i>dvhyperlink</i> wordt geplaatst, waarbij de variabelen
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar van de startdatum
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar + de twee cijfers van de maand van de startdatum
		%zaaknr% door de Wave-zaakcode van de handhavingszaak
Horeca	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot <i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i> ) die bij het creëren van een nieuwe horecazaak in de kolom <i>dvhyperlink</i> wordt geplaatst, waarbij de variabelen
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar + de twee cijfers van de maand van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaaknr% door de Wave-zaakcode van de horecazaak
Info	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot <i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i> ) die bij het creëren van een nieuwe infoaanvraagzaak in de kolom <i>dvhyperlink</i> wordt geplaatst, waarbij de variabelen
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar + de twee cijfers van de maand van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaaknr% door de Wave-zaakcode van de infoaanvraag
Inrichtng	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot <i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i> ) die bij het creëren van een nieuwe inrichting in de kolom <i>dvhyperlink</i> wordt geplaatst, waarbij de variabele %zaaknr% wordt vervangen door het inrichtingsnummer

MilGebr	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot <i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i> ) die bij het creëren van een nieuwe milieu/gebruik zaak in de kolom dvhyperlink wordt geplaatst, waarbij de variabelen
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar + de twee cijfers van de maand van de ontvangst/aanvraagdatum %zaaknr% door de Wave-zaakcode van de milieu/gebruik zaak
Omgeving	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot <i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i> ) die bij het creëren van een nieuwe omgevingszaak in de kolom dvhyperlink wordt geplaatst, waarbij de variabelen
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar + de twee cijfers van de maand van de ontvangst/aanvraagdatum %zaaknr% door de Wave-zaakcode van de omgevingszaak
Overige	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot <i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i> ) die bij het creëren van een nieuwe APV/Overige-zaak in de kolom dvhyperlink wordt geplaatst, waarbij de variabelen
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar + de twee cijfers van de maand van de ontvangst/aanvraagdatum %zaaknr% door de Wave-zaakcode van de APV/Overige-zaak

From:  
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.34/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_hyperlink\\_basis](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.34/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_hyperlink_basis)

Last update: 2026/06/09 16:06

